


Estimado Usuario en la siguiente guía se explicará como configurar cuentas de correo en ThunderBird

## ◆ Nueva cuenta de correo


Si thunderbird se usa por primera vez el programa le indica que configure la cuenta de correo como primera opción para poder utilizar thunderbird.

Si el thunder ya contiene cuentas de correo configuradas hay que ingresar a la siguiente opción.

Editar ➡ Configuración de Cuentas




En otras versiones de Thunderbird la opción es:  
Herramientas ➡ Configuración de las cuentas



## ThunderBird Configuración Cuentas de Correo




En la siguiente ventana, en la parte inferior izquierda **Acciones de Cuenta** seleccionar agregar cuenta de correo.



INTERDESA NET


Email: [soporte@interdesa.com](mailto:soporte@interdesa.com) Web: [www.interdesa.com](http://www.interdesa.com) Tel. +506 2281-2323

◆ **Instalar cuenta de correo**



En el campo **Su Nombre:** agregar el nombre del usuario de la cuenta de correo.  
En el campo **Dirección de correo electrónico:** agregar la cuenta de correo.  
En el campo **Contraseña:** agregar la contraseña de la cuenta de correo.  
Marcar la casilla **Recordar contraseña.**

**Presionar el botón Continuar.**



**Mail Account Setup**

Your name: Prueba Your name, as shown to others

Email address: prueba@interdesa.com

Password: .....

Remember password

Configuration found by trying common server names

IMAP (remote folders)  **POP3 (keep mail on your computer)**

Incoming: POP3, pop.interdesa.com, STARTTLS

Outgoing: SMTP, smtp.interdesa.com, STARTTLS


Username: prueba

Get a new account Manual config Cancel Done

Seleccionar la opción **POP3**

Presionar el botón Configuración Manual. **Manual config**

◆ Configuración Manual



La aplicación configura los valores predeterminadamente, como lo muestra la imagen.


**Servidor Entrante:**

**POP3 pop.(subdominio) Puerto: 110, SSL: STARTTLS, Autenticación: Contraseña.**

**Servidor Saliente:**


**SMTP smtp.(subdominio) Puerto: 25, SSL: STARTTLS, Autenticación: Contraseña.**

Presionar el botón Hecho




◆ **Agregar excepciones de seguridad**

Como se está utilizando seguridad SSL el sistema muestra las ventanas de excepción de seguridad para hacer la confirmación, tanto del **pop** como del **smtp**.



Presionar el botón **Confirmar excepción de seguridad**



◆ **Dejar copia de correos en el servidor**

En la ventana de configuración de cuentas ingresar en nuestra cuenta de correo a la opción, Configuraciones del servidor



**Server Settings**

Server Type: POP Mail Server

Server Name:  Port:  Default: 110

User Name:

**Security Settings**

Connection security:

Authentication method:

**Server Settings**

- Check for new messages at startup
- Check for new messages every  minutes
- Automatically download new messages
- Fetch headers only
- Leave messages on server
  - For at most  days
  - Until I delete them

- En la opción verificar nuevos mensajes cada:(\_\_ ) definimos los minutos.
- Marcar la casilla Dejar mensajes en el servidor.
- Definir la cantidad de días que permanecen los correos en el servidor.

Marcar la casilla eliminar correos del servidor, cuando se eliminan de la papelera.


Con estas opciones se dejan correos en el servidor pero no se llena el casillero.

### ◆ Opciones Servidor de Salida

Para verificar opciones del servidor de salida, ingresar a la opción:  
**Servidor de Salida(SMTP)**



# ThunderBird Configuración Cuentas de Correo




Seleccionar el servidor de salida de la cuenta de correo y presionar el botón **Editar**

A continuación aparece la siguiente ventana con las opciones del servidor SMTP

---

INTERDESA NET

Email: [soporte@interdesa.com](mailto:soporte@interdesa.com) Web: [www.interdesa.com](http://www.interdesa.com) Tel. +506 2281-2323



**SMTP Server**

**Settings**

Description:

Server Name:

Port:  Default: 587

**Security and Authentication**

Connection security:

Authentication method:

User Name:

Se pueden utilizar el puertos 25 o 2525

Presionar el botón **OK**